

Outlook2016/2013 の設定方法


※画面は Outlook2016 を利用しておりますが、操作や画面遷移は概ね同様です。

1. 「Outlook2013」もしくは「Outlook2016」を起動します。




2. 「Outlook 2016 へようこそ」もしくは「Outlook2013 へようこそ」画面が表示されますので、
[次へ(N)] ボタンをクリックします。


※以下の画面が表示されず、受信トレイが表示された場合は、下記をご覧ください。



- 「ようこそ」画面が表示されず受信トレイが表示された場合は、以下の手順にて4へお進みください。
「受信トレイ」が表示されたら、[ファイル] タブをクリックします。



- 「アカウント情報」画面が表示されたら、[+ アカウントの追加] ボタンをクリックします。



3. 「電子メールアカウントの追加」にて、[はい] を選択し、[次へ(N)] ボタンをクリックします。



4. 「自動アカウント セットアップ」画面が表示されます。[自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)] を選択し、[次へ(N)] ボタンをクリックします。

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(Y):
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):

パスワードの確認入力(C):
インターネット サービス プロバイターから提供されたパスワードを入力してください。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

5. 「サービス選択」画面が表示されます。[POP または IMAP(P)] を選択し、[次へ(N)] ボタンをクリックします。

アカウントの追加

サービスの選択

Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A)
Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

6. 「POPとIMAPのアカウント設定」画面が表示されます。下記のとおり必要項目を入力したら、
 [詳細設定(M)] ボタンをクリックします

① 名前 (Y)

メール送信時に相手先に表示される名前になります。
 自由に設定することができます。

② 電子メールアドレス

お客様がご利用のメールアドレスを入力します。

③ アカウントの種類

POP/もしくは IMAP から選択してください。

弊社ではパソコンのメールからは POP (パソコン内にメールを保存する設定) を推奨しています。

- **POP** メールをパソコン等の端末にダウンロードして、端末上でメールを管理する仕組みです。パソコン等にメールを保存できるため、メールサーバーの容量に関係なくメールの受信ができます。
- **IMAP** サーバにあるメールをパソコン等の端末にはダウンロードせず、サーバ上でメールを管理する仕組みです。パソコンとスマートフォンなど、複数台で受信するのに適しています。

④ 受信メールサーバー (I)

マイページより受信サーバー名を確認し、入力してください。

⑤ 送信メールサーバー (SMTP) (O)

マイページより送信サーバー名を確認し、入力してください。

⑥ アカウント名 (U)

該当のメールアドレスを取得しているアカウント ID を入力します。

⑦ パスワード

該当のメールアドレスを取得しているアカウント ID のパスワードを入力します。

7. 「インターネット電子メール設定」画面が表示されるので、まず「送信サーバー」タブを開きます。

「次のアカウントとパスワードでログオンする(L)」を選択します。

「アカウント名(N)」欄にはお客様のメールアドレス、「パスワード(P)」欄には該当のメールアドレスを取得しているアカウントIDのパスワードを入力します。両方入力したら、「詳細設定」タブを開きます。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)
 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)
 次のアカウントとパスワードでログオンする(L)
アカウント名(N): [masked]
パスワード(P): [*****]
 パスワードを保存する(S)
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)
 メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)

8. 「送信サーバー(SMTP)(O)」の番号を「587」に変更します。

※「配信」欄の「サーバーにメッセージのコピーを置く(L)」は、同じメールをサーバーに保存する期間になります。

標準で 14 日間に設定されています。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)
 このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)
送信サーバー (SMTP)(O): 587
使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(T)

短い [slider] 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)
 サーバーから削除する(R) 14 日後
 [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

9. 「POPとIMAPのアカウント設定」画面に戻ります。[次へ(N)] ボタンをクリックします。

アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): []
電子メール アドレス(E): []

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): pop.[]
送信メール サーバー (SMTP)(Q): smtp.[]

メールサーバーへのログイン情報
アカウント名(U): []
パスワード(P): []
 パスワードを保存する(B)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(I)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データ ファイル(W)
 既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

10. 「テストアカウント設定」画面が表示され、アカウントの設定が正しくできているか確認のテストを行います。すべて「完了」になったら、成功です。その場合は[閉じる(C)] ボタンをクリックしてください。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S)

閉じる(C)

タスク エラー

タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログイン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了

以上で設定は完了です。